

Aeg külvata suvelilli

Aeglasema arenguga suvelilleliigid on vaja taimede ettekasvatamiseks külvata varakult.

Esimesed külvid tuleb teha juba veebruari lõpus – märtsi algul. Kui köetavat kasvuhoonet pole, saab varakevadadel hakkama ka päikese-poolisel aknalaual, sest seal on juba piisavalt palju valgust.

Sobiv muld

- Külvimuld peab olema haiguse-, kahjuri- ja umbrohuseemnevaba. Kõige lihtsam on kasutada poest ostetud spetsiaalset külvimulda. Tavaliselt on see vähese toitainetesaldusega neutraliseeritud turbamuld, millele võib ise juurde segada puhast liiva (vahekorras 3:1).
- Mulla, kuhu hakkate külvama, peab ühtlaselt läbi niisutama.
- Kui turbane mullasegu on tuhkuiv, võtab see esialgu endasse vett väga vaevliselt. Et turvas märguks, pange see veekindlasse kilekotti ning laske kott poolenisti vett täis. Turvas tõmbab vee endasse 12–14 tunni jooksul ning muutub ühtlaselt niiskeks ja kobedaks.
- Külvikastid või lillepotid täitke mullaga nii, et pärast kergelt vajutamist jääb mullapind anuma servast mõne cm võrra madalamale. Siis jääb ruumi ka seemnete katmiseks.

Kuidas külvata

- Seemneid võib pudistada mullale hajusalt või ridadena.
- Väikeste rühmadena on otstarbekas külvata neid lilli, mis istutatakse 3–5 kaupa kokku puhmikuks: lobeeliad, tukalilled, kivikilbikud, müür-kipslilled, portulakid, ahtalehised kääbuskakraid.
- Värsket seemet külvake hõredalt, vanemat tihedamalt, sest aastatega idanemine väheneb ja taimi tärkab vähem.
- Tõusmepõletiku vältimiseks katke seemned mulla asemel parem liiva, perliidi või vermikuliidiga.

- Suured seemned (lillhernes, mungalill) suruge ühekaupa sügavamale mulda.
- NB! Osa liike vajab idanemiseks valgust (vt lisa) ja neid ei kaeta. Vahel on väga väikesed seemned granuleeritud, et oleks hõlpsam külvata. Neid graanuleid ei kaeta samuti.

Ärge unustage nimesilte

- Varustage külvianumad kindlasti siltidega, kus on kirjas liik ja sort. Plastist silte saab osta poest, aga kasutada võib ka väikesi plastlusikaid, jäätisepulki jms.
- Hariliku pliiatsiga kirjutatud kiri peab kaua vastu, mõnel materjalil on parem kasutada veekindlat markerit.
- Pöörake sildil olev kiri vastu anuma seina, siis ei satu sellele kastmisveet ja silt peab kauem vastu.

Niiskus ja soojus

- Et kastmisvesi ei paiskaks mulda ja seemneid laiali, niisutage külvi pulverisaatoriga.
- Kõrge õhuniiskuse hoidmiseks katke külvianum klaasplaadi, kile või paberiga. Väga mugav on kasutada minikasvuhoonet, millele tuleb "katus" lihtsalt peale panna.
- Sobiv idanemistemperatuur on 18–20° (jahedama kui 16° seeme lihtsalt ei idane).
- Jälgige külve iga päev, et nad läbi ei kuivaks, vajadusel niisutage toasooja veega.
- Kuni esimeste tõusmete ilmumiseni hoidke külvianumaid pimedas.

Tärgamine

- Kui märkate esimesi tõusmeid, tõstke anumad valguse kätte.
- Külvi õhutamiseks paotage klaasplaati või kilet esimesel päeval veidi, hiljem üha rohkem. Nädala pärast võtke katted ära.
- Pärast taimede tärgamist tõstke anum jahedamasse (15–18°), aga võimalikult valgesse kohta, siis ei veni taimehakatiseid välja.

Värske hea idanemusega seeme külvake ühtlaselt ja hõredalt, et tõusmetel oleks ruumi areneda.

Pisikesi seemneid saab külvata ühtlaselt, kui segate need liivaga.

Katke külvipott niiskuse hoidmiseks klaasi või kilega.

Noored taimed pikeerige ümber idulehtede faasis või hiljemalt siis, kui on ilmunud esimesed pärislehed.

Kasti pikeerides jätke istikute vahele umbes 5 cm.

Kõrgemad liigid istutage kohe suu-rematesse pottidesse.

